


Snabbguide

Duxbury Braille Translator



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu

Innehåll

Installation	3
Installera SWIFT mall för Word.....	7
Anpassa DBT	8
Registrera användaren för DBT	9
Installera B-tec punktskrivare.....	10
Installera Index punktskrivare	11
Avinstallation	13
Använda DBT.....	17
Överför från Word.....	18
Att få nytt stycke med blankrad i Duxbury	19




Karl Johansgatan 42


www.icap.nu

Installation

1. Gå till www.duxburysystems.com och ladda ned Duxbury Braille Translator (DBT), starta filen
2. Välj Kör (om denna ruta kommer fram)



3. Välj Next (=Nästa), klicka eller Alt+N




Karl Johansgatan 42

www.icap.nu


4. Läs licensavtalet.

För att gå vidare måste man acceptera, klicka eller tryck Alt+A sedan Alt+N eller Enter för att fortsätta.



5. Nästa ruta gäller licensinnehavare, skriv ditt namn och t.ex. Egen om det är privatlicens.

(Om du inte får annan information från din nätverksadministratör eller handledare, finns i allmänhet ingen anledning att vara noga med hur du fyller i de två första fälten).



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu


Var noga med att ange licenskod exakt som du fått vid köp, uppmärksamma stora bokstäver.

Licensen ser vanligtvis ut ungefär så här:

DBT L2164-47921234

OBS! Lämna Licenstextfältet tomt om du installerar en demoversion av DBT. Du kan i ett senare skede lägga in en köpt kod. (Demo version kan användas på prov som skarp licens, skillnaden är att det kastas in "skräptecken" blandat på olika platser i texten.)


6. Välj "Complete" Setup Type



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu

7. Detta steg kan inte bli enklare! Du ser en skärm som denna:



Klicka på Install eller Alt + I eller Enter för att fortsätta. Klicka Back om du behöver ändra något i den här dialogrutan innan du klickar på Nästa.

8. Avsluta och bekräfta din installation.




Klicka i rutan LaunchDBT om du vill köra DBT direkt.



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu


Installera SWIFT mall för Word



När DBT körs får du frågan om mallar för Word ska installeras. Gör detta för integrera DBT med Word. Du kan då skriva ut och exportera sparad text från Word under fliken tillägg.



Om du inte registrerat licensnumret vid installationen kan du klicka knappen "Licens" i följande dialogruta anger du licensnumret du fått.



Nästa gång du startar DBT byts Licensknappen ut till Aktivera vilket du måste göra med datorn ansluten till internet. Det går även att aktivera den manuellt utan internetanslutning.





Karl Johansgatan 42



www.icap.nu

Anpassa DBT

Aktivera svenska menyer och kodning under menyn Global, Internationalization



Starta om DBT så visas svenska menyer



Registrera användaren för DBT

För att få support och hjälp från Duxbury måste programmet ha en användare registrerad!

Se till att datorn är ansluten till Internet

Gå till menyn Hjälp, Registrering



Fyll i alla fält markerade med stjärna

A screenshot of the Duxbury registration form in a web browser. On the left is a sidebar menu with links: MegaDots, Salsa, TGD-Pro, FreeWare, Recommended Products, Support, Discussion Groups, Price List, News, FAQs, Languages and DBT, About Us, and Links. The main form area has a title 'Form fields with this symbol * are REQUIRED'. It contains several input fields: PRODUCT (with a dropdown), License Number (L1122-08), Date Purchased if known (2015-10-28), Purchased from if known (ICAP AB), User or Contact Person (Jon Persson), Title & Department (Administrative AD), Street Address (Fru Thorsens gata 1), City (Göteborg), State or Province (Väst), Postal Code (413 45), Country (Sverige), Email Address (jon.persson@icap.se), and Telephone. Below these is a section 'Duxbury Email Lists' with a note and two checkboxes: 'Sign me up for Dux User' and 'Sign me up for Dux News', both with 'Yes' and 'No' radio buttons. At the bottom are 'Submit Registration' and 'Clear Form' buttons. The footer says 'Copyright Duxbury Systems, Inc. Thursday, June 14, 2012'.


Karl Johansgatan 42

www.icap.nu


Installera B-tec punktskrivare

Installera först din punktskrivare med drivrutiner innan du lägger till den i DBT under menyn Global, Punktskrivarinställning.

Klicka på knappen Ny




I rutan Punktskrivarmodell bläddrar du fram till din skrivare. Ange kommunikationsport (Com eller USB).



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu




Byt antal tecken per rad om du även ändrar Fästmarginal

Installera Index punktskrivare


Installera först din punktskrivare med drivrutiner innan du lägger till den i DBT under menyn Global, Punktskrivarinställning.

Klicka på knappen Ny




Karl Johansgatan 42

www.icap.nu



Markera knappen Skicka till skrivare och välj den installerade Indexskrivaren



Under fliken Enhetsinställningar anger du vilken version avskrivare du använder. OBS! Se till att skrivaren internt är inställd för amerikansk punktskrift och att kodning är vald till Nordamerikansk i denna dialog.



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu



Avinstallation

Avinstallation måste göras för att installera licensen på en annan dator.

Se till att datorn har internetanslutning.

Gå in i datorns kontrollpanel och ta bort programmet DBT från datorn.

Har du inte internetanslutning skapas en fil på skrivbordet som mailas till info@icap.nu




Efter avinstallation av programmet tar du manuellt bort eller inaktiverar tillägget Swift i Word.




Karl Johansgatan 42

www.icap.nu



I rutan Hantera väljer du mallar, klicka på knappen Gå




Avmarkera kryssrutan swift.dot




Karl Johansgatan 42

www.icap.nu



Mallen finns kvar i datorn. Så länge den inte aktiveras visas inte DBT under fliken Tillägg.





Vill du avinstallera mallen görs det under användarens profil.




Karl Johansgatan 42

www.icap.nu

Använda DBT

Skriv en text direkt i DBT. Översätt den sedan i Arkivmenyn eller tryck Ctrl+T

Texten kan visas i punkt eller svart skrift. Visningen ändras med Ctrl+F5, Ctrl+F6 och Ctrl+F7. Ctrl+F8 visar en rad längst ned i svartskrift.



Skriv ut på punktskrivaren via Arkivmenyn eller kortkommandot Ctrl+E


OBS! Styckeformatering mm fås endast om dokumentet överförs från Word.



Överför från Word



Välj mall för DBT



Redigera och översätt texten enligt ovan.



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu

Att få nytt stycke med blankrad i Duxbury

I båda de svenska mallarna i DBT blir nytt stycke utan blankrad och med två stegs indrag. Detta går att ändra, så att nytt stycke blir med blankrad och rak vänstermarginal.

Men man kan ändra i befintliga mallar eller skapa en ny med den inställning man vill ha.

Starta DBT och gör ett nytt utskriftsdokument, där man väljer vilken mall man vill utgå ifrån, lämpligen någon av de två svenska som redan finns.

I dokumentmenyn väljer man Ändra Stil, och där väljs Initial Style och trycker Enter. Där skall en kod läggas till: Man trycker först F9 och skriver in koden svprg0:1 och trycker OK. Svarar ja på att ändra stil.

Därefter går man i dokumentmenyn till Skapa ny mall och väljer att skapa med nuvarande dokumentinställningar, ge den ett namn.



Karl Johansgatan 42

www.icap.nu